

00



MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

AutoCAD 2013



AutoCAD 2013

Diseño y Autoedición





Catálogo de publicaciones del Ministerio: www.educacion.gob.es Catálogo general de publicaciones oficiales: www.publicacionesoficiales.boe.es

Autores Bartolomé López Lucas Víctor Breña Calvo

Coordinación pedagógica Hugo Alvarez

Edición y maquetación de contenidos Hugo Alvarez Maria Folgueira Hernández

Diseño gráfico e imagen Almudena Bretón



MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Edita: © SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Documentación y Publicaciones

NIPO: Pendiente de NIPO ISBN: Pendiente de ISBN

ÍNDICE

Pág.

| Uı | nidad 1. El entorno de trabajo en AutoCAD | . 15 |
|------------|---|------|
| 1. | Introducción | .15 |
| 2. | Instalación y requerimientos de AutoCAD 2013 | .15 |
| 3. | Operaciones iniciales | .17 |
| | 3.1 Creación de una carpeta de trabajo | . 17 |
| | 3.2 Creación de un icono de acceso directo personalizado | . 18 |
| 4 . | Descripción de la interfaz de usuario | .22 |
| | 4.1 Barra de título | . 22 |
| | 4.2 Cinta de opciones | . 23 |
| | 4.3 Grupos de herramientas | . 23 |
| | 4.4 Area gráfica | . 25 |
| | 4.5 Ventana de comandos | . 26 |
| | 4.6 Paletas | . 27 |
| | 4.7 Iconos de servicios. | . 29 |
| _ | 4.8 Barra de estado | . 30 |
| 5. | Configuracion del entorno de trabajo | .52 |
| | 5.1 El cuadro de dialogo Opciones | . 32 |
| | 5.2 Carpeta por delecto para la apertura y guardado de archivos | . 44 |
| | 5.5 Entrada umannea | . 44 |
| | 5.5 Espacios de trabajo | . 40 |
| | 5.6 Barras de herramientas | . 40 |
| | 5.0 Darras de licitamientas | . 17 |
| ТI | uidad 2. Conceptos generales | 51 |
| 1. | Introducción | .51 |
| 2. | Ejecución de comandos | .51 |
| | 2.1 Ejecución de un comando, eligiendo una opción que le hace terminar | . 53 |
| | 2.2 Ejecución de un comando, que termina cuando el usuario lo decide | . 54 |
| | 2.3 Ejecución de un comando, con respuestas no permitidas y cancelación | . 54 |
| | 2.4 Ejecución de un comando, que accede a un cuadro de diálogo | . 55 |
| | 2.5 Repetir un comando ejecutado | . 56 |
| | 2.6 Cancelar un comando | . 57 |
| 3. | Comandos transparentes | .58 |
| 4 . | Variables de sistema | .60 |
| 5. | La ventana de comandos y la ventana de texto | .62 |
| 6. | El sistema de ayuda en línea | .66 |
| | 6.1 Ayuda adicional | . 68 |

| 7. | Conclusiones | 69 |
|------------|---|-------|
| T La | vidad 2 Administración do los dibujos | 70 |
| 1 | Indad 3. Administración de los dibujos | /0 |
| 1. 2 | Iniciar un dibuio nuevo | /0 |
| 4. | 2.1 Iniciar un dibujo nuevo utilizando una plantilla | /0 |
| | 2.2 Iniciar un dibujo nuevo desde la ventana de AutoCAD | 74 |
| 3 | Unidades y límites | |
| J . | Guardado y cierre de dibuios | 80 |
| 1. | 41 Cierre de dibujos | |
| 5 | Apertura de dibujos mardados | 88 |
| | 51 Apertura de archivos de dibuio sólo para lectura | 94 |
| | 5.2 Apertura parcial de archivos de dibujo | 94 |
| 6. | Gestión simultánea de varios dibuios | |
| 7. | Recuperación de dibuios | |
| | 7.1 Reparación de un archivo de dibuio dañado | . 100 |
| 8. | Configuración del comando RNUEVO | .101 |
| | 0 | |
| Uı | nidad 4. Precisión en el dibujo | . 102 |
| 1. | Introducción | . 102 |
| 2. | Parámetros de dibujo | . 102 |
| | 2.1 Modificación de la plantilla Curso.dwt | . 106 |
| 3. | El trazado de líneas. | . 107 |
| 4 . | Borrado y recuperación de objetos del dibujo | . 109 |
| | 4.1 Recuperación de objetos eliminados | . 111 |
| 5. | Designación básica de objetos | .112 |
| | 5.1 Modos de designación | . 113 |
| | 5.2 Comando DESIGNA | . 120 |
| 6. | El modo de dibujo ortogonal | .121 |
| 7. | Modo de dibujo isométrico | .122 |
| 8. | Rastreo polar | .125 |
| 9. | Teclas de modificación temporal | .130 |
| 10 |). Deshacer y rehacer operaciones | .132 |
| | 10.1 Rehacer operaciones | 136 |
| | | |
| Uı | nidad 5 | . 138 |
| He | erramientas avanzadas de precisión | . 138 |
| 1. | Introducción | .138 |
| 2. | Coordenadas absolutas, relativas, rectangulares y polares | .138 |
| | 2.1 Coordenadas relativas | 140 |
| | 2.2 Coordenadas polares absolutas y relativas | 141 |
| | 2.3 Visualización de coordenadas en la barra de estado | 143 |
| | 2.4 Entrada directa de distancias | 144 |
| - | 2.5 Entrada directa de ángulos | 145 |
| 3. | Referencias a objetos | .146 |
| | 3.1 Modificaciones de resolución | 155 |
| | 3.2 Comando REFENT | 155 |
| , | 3.3 Filtros para puntos | 159 |
| 4. | Trazado de circunferencias | . 160 |
| 5. | Rastreo de referencia a objetos | .165 |
| | 5.1 Usos particulares de los rastreos de referencia a objetos | 171 |

| 6. | Utilización de la Entrada dinámica | 172 |
|------------------------|---|-------------------|
| 7. | Calculadora rápida | 177 |
| 8. | Modificadores de comando | |
| | | |
| Th | nidad 6 Control de la visualización | 183 |
| 1 | Introducción | 183 |
| 2. | Zoom v encuadre | |
| | 2.1 Opción Todo | |
| | 2.2 Opción Extensión | |
| | 2.3 Opción Ventana | |
| | 2.4 Opción Escala | |
| | 2.5 Opción Centro | |
| | 2.6 Opción Dinámico | 189 |
| | 2.7 Opción Objeto | 191 |
| | 2.8 Opción Previo | 192 |
| | 2.9 Opción Tiempo real | 193 |
| | 2.10 Zoom ampliar / Zoom reducir | 193 |
| | 2.11 Otras opciones: Zoom Izquierda y Zoom VMax | |
| | 2.12 Barra de herramientas ZOOM | 195 |
| | 2.13 Comando ENCUADRE | 195 |
| | 2.14 Zoom y encuadre en tiempo real utilizando la rueda central del ratón | 196 |
| 3. | Regeneraciones y redibujados | 197 |
| | 3.1 Comando RESVISTA | 199 |
| 4 . | Vista aérea | |
| 5. | Vistas guardadas | 201 |
| 6. | Ventanas gráficas | 204 |
| 7. | Otros comandos de control del área de dibujo | 208 |
| ** | · 1 1 w | 212 |
| UI | nidad / | |
| U] | peraciones dasicas de dibujo y edición | |
| 1. | Introduccion | |
| 1. 2 | Partir y unit objetos | |
| 4 . 2 | Partin y unin objetos | |
| 5. 4 | Recoltal y alargal objetos | |
| т. | 4.1 El comando MULTIPLE | 230 232 |
| 5 | Líneas auxiliares y rayos | |
| 6 | Trazos sólidos y arandelas | 236 |
| 7 | Rectángulos y atros polígonos | 240 |
| /• | 7 1 El comando RECTANG | 240 |
| | 7.2 El comando POLIGONO | 244 |
| 8. | Elipses v arcos elípticos | |
| | 8.1 Elipses isométricas | |
| 9. | Bocetos | |
| 10 |). Nubes de revisión | |
| | | |
| Uı | nidad 8. Operaciones generales de edición | |
| 1. | Introducción | 256 |
| 2. | Copia y desplazamiento de objetos | 256 |
| 3. | Trazado de líneas paralelas y arcos concéntricos | 259 |
| | | |

| 4 . | Giros, simetrías y cambios de tamaño | |
|--|--|---|
| | 4.1 Giro de objetos respecto de un punto | 262 |
| | 4.2 Simetría de objetos respecto de un eje | 265 |
| | 4.3 Escalado de objetos | 267 |
| 5. | Estiramientos y cambios de longitud | 270 |
| 6. | Empalmes y chaflanes | 274 |
| 7. | Copias matriciales | |
| | 7.1 Matriz rectangular | 280 |
| | 7.2 Matriz polar | 281 |
| | 7.3 Matriz Camino | 283 |
| 8. | División y Graduación | |
| 9. | Descomposición de un objeto complejo en objetos simples | |
| Uı | nidad 9. Propiedades de los obietos | |
| 1. | Introducción | |
| 2. | Conceptos generales | |
| 3. | Colores | |
| | 3.1 Ficha Color verdadero | 292 |
| | 3.2 Ficha Libros de colores | 294 |
| | 3.3 Control del color de la barra de herramientas Propiedades | 294 |
| | 3.4 Variable de sistema CECOLOR. | 295 |
| 4. | Tipos de línea | 295 |
| | 4.1 Factor de escala global y factor de escala individual del tipo de línea | 299 |
| | 4.2 Control de tipos de línea de la barra de herramientas Propiedades | 300 |
| | 4.3 La versión en línea de comando | 301 |
| 5. | Grosor de línea | 302 |
| | | |
| 6. | Capas | 304 |
| 6. | Capas | 305 |
| 6. | Capas6.1 El comando CAPA6.2 Filtros de propiedades de capa | 305 308 |
| 6. | Capas6.1 El comando CAPA6.2 Filtros de propiedades de capa6.3 Filtros de grupos de capa | 304 305 308 310 |
| 6. | Capas. 6.1 El comando CAPA. 6.2 Filtros de propiedades de capa. 6.3 Filtros de grupos de capa. 6.4 Administrador de estados de capa. | 304 305 308 310 311 |
| 6. | Capas | 304 305 308 310 311 314 |
| 6. | Capas. 6.1 El comando CAPA. 6.2 Filtros de propiedades de capa. 6.3 Filtros de grupos de capa. 6.4 Administrador de estados de capa. 6.5 La versión en línea de comando. 6.6 El grupo de herramientas Capas. | 304 305 308 310 311 314 315 |
| 6. | Capas. 6.1 El comando CAPA. 6.2 Filtros de propiedades de capa. 6.3 Filtros de grupos de capa. 6.4 Administrador de estados de capa. 6.5 La versión en línea de comando. 6.6 El grupo de herramientas Capas. 6.7 Otros comandos relacionados con las capas. | 304 305 308 310 311 314 315 316 |
| 6 . 7 . | Capas 6.1 El comando CAPA 6.2 Filtros de propiedades de capa 6.3 Filtros de grupos de capa 6.4 Administrador de estados de capa 6.5 La versión en línea de comando 6.6 El grupo de herramientas Capas 6.7 Otros comandos relacionados con las capas Modificación de las propiedades de los objetos | 304 305 308 310 311 314 315 316 316 |
| 7. | Capas. 6.1 El comando CAPA. 6.2 Filtros de propiedades de capa. 6.3 Filtros de grupos de capa. 6.4 Administrador de estados de capa. 6.5 La versión en línea de comando. 6.6 El grupo de herramientas Capas. 6.7 Otros comandos relacionados con las capas. Modificación de las propiedades de los objetos. 7.1 El comando PROPIEDADES. | 304 305 308 310 311 314 315 316 321 322 |
| 7. | Capas | 304 305 310 311 314 315 316 321 324 324 |
| 7. | Capas | 304 305 308 310 311 314 315 316 321 322 324 325 325 |
| 6. 7. | Capas 6.1 El comando CAPA 6.2 Filtros de propiedades de capa 6.3 Filtros de grupos de capa 6.4 Administrador de estados de capa 6.5 La versión en línea de comando 6.6 El grupo de herramientas Capas 6.7 Otros comandos relacionados con las capas 6.7 Otros comandos relacionados con las capas Modificación de las propiedades de los objetos 7.1 El comando PROPIEDADES 7.2 El comando CAMBIA. 7.3 El comando CAMBIA. 7.4 El comando IGUALARPROP. Madificación de la plantilla Curro durt | 304 305 308 310 311 314 315 316 321 322 324 325 325 |
| 6. 7. 8. | Capas | 304 305 308 310 311 314 315 316 321 322 325 325 326 |
| 6. 7. 8. Ui | Capas | 304 305 308 310 311 314 315 316 321 322 325 325 326 328 |
| 6. 7. 8. U1 1. | Capas | 304 305 305 310 311 314 315 316 321 322 325 325 326 328 328 328 |
| 6. 7. 8. U1 1. 2. | Capas 6.1 El comando CAPA 6.2 Filtros de propiedades de capa 6.3 Filtros de grupos de capa 6.4 Administrador de estados de capa 6.5 La versión en línea de comando 6.6 El grupo de herramientas Capas 6.7 Otros comandos relacionados con las capas Modificación de las propiedades de los objetos 7.1 El comando PROPIEDADES 7.2 El comando CAMBIA 7.3 El comando CAMBIA 7.4 El comando IGUALARPROP Modificación de la plantilla Curso.dwt nidad 10. Otros métodos de edición, selección y consulta Introducción Edición con pinzamientos | 304 305 308 310 311 314 315 316 321 322 325 325 326 328 328 328 329 |
| 6. 7. 8. UI 1. 2. | Capas | |
| 6. 7. 8. U1 1. 2. | Capas | 304 305 308 310 311 314 315 316 321 325 325 326 328 328 328 328 331 333 |
| 6. 7. 8. U1 1. 2. | Capas | 304 305 308 310 311 314 315 316 321 322 325 325 326 328 328 328 329 331 333 334 |
| 6. 7. 8. U1 1. 2. | Capas 6.1 El comando CAPA 6.2 Filtros de propiedades de capa 6.3 Filtros de grupos de capa 6.4 Administrador de estados de capa 6.5 La versión en línea de comando 6.6 El grupo de herramientas Capas 6.7 Otros comandos relacionados con las capas Modificación de las propiedades de los objetos 7.1 El comando PROPIEDADES 7.2 El comando CAMBIA 7.3 El comando IGUALARPROP Modificación de la plantilla Curso.dwt nidad 10. Otros métodos de edición, selección y consulta. Introducción Edición con pinzamientos 2.1 Consulta de datos mediante pinzamientos flotantes 2.2 Operaciones de edición con pinzamientos seleccionados. 2.3 La operación de ESTIRAR 2.4 La operación de DESPLAZAR | 304 305 308 310 311 314 315 316 321 322 325 326 328 328 328 328 328 328 331 331 333 334 337 |
| 6. 7. 8. UI 1. 2. | Capas 6.1 El comando CAPA. 6.2 Filtros de propiedades de capa. 6.3 Filtros de grupos de capa. 6.4 Administrador de estados de capa. 6.5 La versión en línea de comando. 6.6 El grupo de herramientas Capas. 6.7 Otros comandos relacionados con las capas Modificación de las propiedades de los objetos. 7.1 El comando PROPIEDADES. 7.2 El comando CAMBIA. 7.3 El comando IGUALARPROP. Modificación de la plantilla Curso.dwt midad 10. Otros métodos de edición, selección y consulta. Introducción. Edición con pinzamientos 2.1 Consulta de datos mediante pinzamientos flotantes 2.2 Operaciones de edición con pinzamientos seleccionados. 2.3 La operación de ESTIRAR 2.4 La operación de GIRAR. | 304 305 305 308 310 311 314 315 321 325 325 326 328 328 328 328 331 331 333 334 337 338 |
| 6. 7. 8. U1 1. 2. | Capas 6.1 El comando CAPA. 6.2 Filtros de propiedades de capa. 6.3 Filtros de grupos de capa. 6.4 Administrador de estados de capa. 6.5 La versión en línea de comando. 6.6 El grupo de herramientas Capas. 6.7 Otros comandos relacionados con las capas. Modificación de las propiedades de los objetos. 7.1 El comando PROPIEDADES. 7.2 El comando CAMBIA. 7.3 El comando CAMBPROP. 7.4 El comando IGUALARPROP. Modificación de la plantilla Curso.dwt midad 10. Otros métodos de edición, selección y consulta. Introducción Edición con pinzamientos 2.1 Consulta de datos mediante pinzamientos flotantes 2.2 Operaciones de edición con pinzamientos seleccionados. 2.3 La operación de ESTIRAR 2.4 La operación de GIRAR. 2.5 La operación de GIRAR. 2.6 La operación de ESCALA. | 304 305 308 310 311 314 315 316 321 322 325 325 326 328 328 328 333 331 333 334 337 338 339 |
| 6. 7. 8. UI 1. 2. | Capas | |

| 3. | Técnicas avanzadas de selección de objetos | |
|------------|--|--------------------|
| | 3.1 Agrupación de objetos | |
| | 3.2 La selección rápida | |
| | 3.3 Conjuntos de selección basados en criterios complejos | 350 |
| 4 . | Comandos de consulta | |
| | 4.1 Identificación de puntos | 353 |
| | 4.2 Distancia entre dos puntos | 353 |
| | 4.3 Cálculo de áreas y perímetros | 354 |
| | 4.4 Obtención de datos de uno o varios objetos | 355 |
| | 4.5 Información general del dibujo | 357 |
| | 4.6 Datos relativos a fechas y horas | 358 |
| Uı | nidad 11. Objetos avanzados de dibujo | 360 |
| 1. | Introducción | |
| 2. | Polilíneas. Características generales | |
| 3. | Trazado de polilíneas | |
| | 3.1 La opción Grosor | |
| | 3.2 La opción Mitad grosor | |
| | 3.3 La opción desHacer | |
| | 3.4 La opción Longitud | |
| | 3.5 La opción Cerrar | |
| | 3.6 La opción Arco | |
| | 3.7 Control de la visualización del relleno en polilíneas con grosor | |
| 4. | Edición de polilíneas | |
| | 4.1 Edición con pinzamientos | |
| | 4.2 Destase | |
| | 4.3 Empalmes y chaflanes | |
| | 4.4 División y graduación | |
| | 4.5 Recorte y alargamiento | |
| | 4.6 Descomposición | |
| | 4.7 Unión | |
| _ | 4.8 Propiedades | |
| 5. | El comando EDITPOL | |
| | 5.1 La opción Múltiple | |
| | 5.2 La opcion Editar vertices | |
| | 5.3 La opcion curvar | |
| | 5.4 La opcion Spline | |
| 0. | | 886 |
| | 6.1 La opción Ajustar tolerancia | |
| | 6.2 La opción Objeto | |
| | 0.5 La opción Metodo | |
| _ | 0.4 La opcion Nudo | |
| 7. | Edición de curvas B-splines | |
| | 7.1 Edición con pinzamientos | |
| | 7.2 Unión | |
| | /.9 UIII0I1 | |
| 0 | 7.4 Propiedades | |
| ð. | El Comando EDITSPLINE | ····· 39 7 |
| | 0.1 La opción Ajustar datos | |
| 0 | 0.2 La Option venues | 400 /ก ศ |
| 7. | Lincas munipies. Caracteristicas generales | |

| 10. Estilos de línea múltiple | |
|--|-----|
| 11. Trazado de líneas múltiples | |
| 12. Edición de líneas múltiples | |
| 12.1 Descomposición | 416 |
| 12.2 Recorte y alargamiento | |
| 13. El comando EDITARLM | |
| 13.1 Uniones en cruz y en T | 419 |
| 13.2 Inserción y eliminación de vértices | |
| 13.3 Cortes y soldaduras | |
| 13.4 La versión en línea de comando | |
| | |
| Unidad 12. Textos, campos y tablas | |
| 1. Introducción | |
| 2. Estilos de texto | |
| 2.1 La versión en línea de comando | |
| 2.2 Tipos de letra alternativos | |
| 3. Dibujo de textos | |
| 3.1 Dibujo de textos de una línea | 435 |
| 3.2 La opción Estilo | |
| 3.3 La opción jUstificar | |
| 3.4 Caracteres especiales y códigos de control | |
| 3.5 La variable de sistema DTEXTED | |
| 3.6 Dibujo de textos de líneas múltiples | |
| 3.7 La opción Justificar | |
| 3.8 La opción Interlineado | |
| 3.9 La cinta de opciones Editor de texto | |
| 3.10 La regla de sangrías y tabulaciones | |
| 3.11 El menú contextual del editor de texto | 451 |
| 3.12 La variable de sistema MTEXTED y los códigos de formato | 454 |
| 3.13 La versión en línea de comando | 456 |
| 4. Edición de textos | |
| 4.1 Propiedades | |
| 4.2 Simetría | 459 |
| 4.3 Descomposición | 459 |
| 4.4 Modificación del contenido del texto | 459 |
| 4.5 Modificación de la altura del texto | |
| 4.6 Modificación del tipo de justificación | |
| 4.7 Control de la superposición de los textos con otros objetos del dibujo | |
| 4.8 Control de la visualización de los textos | |
| 4.9 La referencia Inserción y los pinzamientos | |
| 4.10 Búsqueda y sustitución de cadenas de texto | |
| 4.11 Corrección ortográfica | |
| 5. Campos | |
| 5.1 Actualización de campos | |
| 5.2 Edición de campos | |
| 6. Tablas | |
| 6.1 Estilos de tabla | |
| 6.2 Inserción de tablas | |
| 6.3 Edición de tablas | |
| 6.4 Otras operaciones de edición de tablas | |

| Uı | nidad 13 | 490 |
|------------|--|-------------|
| Sc | ombreados, degradados y coberturas | 490 |
| 1. | Introducción | 490 |
| 2. | Representación de sombreados | 491 |
| | 2.1 Definición de contornos de sombreado | 499 |
| | 2.2 Otras propiedades de los sombreados | 504 |
| | 2.3 La versión en línea de comando | 507 |
| 3. | Representación de degradados | 508 |
| 4 . | Edición de sombreados y degradados | 509 |
| | 4.1 Propiedades | 509 |
| | 4.2 Recorte y alargamiento | 512 |
| | 4.3 Descomposición | 512 |
| | 4.4 El comando EDITSOMB | 512 |
| | 4.5 La versión en línea de comando | 514 |
| | 4.6 Control de la visualización de sombreados y degradados | 515 |
| | 4.7 Las referencias a objetos y los sombreados | 515 |
| | 4.8 Designación de sombreados asociativos | 516 |
| 5. | Representación de contornos | 516 |
| | 5.1 La versión en línea de comando | 517 |
| 6. | Coberturas | |
| | | |
| Uı | nidad 14. Acotación | 521 |
| 1. | Introducción | |
| 2. | Estilos de acotación | |
| | 21 La versión en línea de comando | 545 |
| | 2.2 Fiemplo de creación de un estilo de acotación | |
| | 2.3 Establecimiento de un estilo de cota como actual | |
| 3 | Dibuio de las cotas | |
| 5. | 3.1 Acotación lineal genérica | 55 2 |
| | 3.2 Acotación lineal alineada | |
| | 3.3 Acotación angular | |
| | 3.4 Acotación por coordenadas | |
| | 3.5 Acotación on sorio | 907 562 |
| | 3.6 Acotación en paralele | |
| | 3.7 Acotación de diámetres | 566 |
| | 3.7 Acotación de manierros | |
| | 3.0 Acotación de radios con línes de cota quebrada | 560 |
| | 3.9 Acotación de langitudas de areas | |
| | 2.11 Acotación de longitudes de alcos | |
| | 2.12 Depresente sián de línes e recesa de contre | |
| | 3.12 Representación de directrices | |
| | 3.15 Representación de directrices | ······ 2/2 |
| | 3.14 La version en línea de comando | |
| , | 3.15 Representación de tolerancias geometricas | |
| 4. | Edición de cotas | |
| | 4.1 Edicion con pinzamientos | |
| | 4.2 Edicion de propiedades | 588 |
| | 4.3 Otras posibilidades de edición de cotas | 589 |
| Uı | nidad 15. Bloques y atributos | 593 |
| 1. | Introducción | 593 |
| 2. | Definición de bloques estáticos | 596 |

| 2.1 La versión en línea de comando | 599 |
|--|-----|
| 3. Inserción de bloques | 599 |
| 3.1 La versión en línea de comando | |
| 4. Ejemplos de definición e inserción de bloques | |
| 5. Descomposición de bloques | |
| 6 Inserción de bloques a intervalos regulares | 609 |
| 7 Inserción matricial de bloques | |
| 7. Insercion matricial de bloques | 012 |
| 8. Exportación de bioques a disco como arcinvos de dibujo | |
| 8.1 La version en linea de comando | |
| 9. Establecimiento del punto de base de un dibujo | |
| 10. Un ejemplo de redefinicion de bloques | 618 |
| 11. Eliminación de definiciones de bloques y otros objetos no gráficos | |
| 11.1 La versión en línea de comando | |
| 12. Cambiar el nombre a los bloques y a otros objetos no gráficos | 622 |
| 12.1 La versión en línea de comando | |
| 13. Capas, colores, tipos y grosores de línea en las definiciones de bloques | 624 |
| 14. Directrices generales para planificar la definición de bloques | 627 |
| 15. Atributos | 628 |
| 15.1 Definición de atributos | |
| 15.2 La versión en línea de comando | |
| 15.3 Ejemplo de definición de atributos | |
| 15.4 Edición de definiciones de atributo | |
| 15.5 Definición e inserción de bloques con atributos | |
| 15.6 Control de la visibilidad de los atributos | |
| 15.7 Administración de definiciones de atributos | 641 |
| 15.8 Edición de valores y otras propiedades de los atributos insertados | 644 |
| 15.9 Extracción de atributos | 650 |
| 15.10 Extracción de atributos sin asistente | 655 |
| 15.11 La versión en línea de comando | |
| 16 Bloques dinámicos | |
| 16.1 Parámetro de punto y parámetro de punto base | 662 |
| 16.1 Parametro de punto y parametro de consulta | |
| 16.2 Taraneuro inicar y parametro de consulta | |
| 16.4 Parámetro de rotación. Conjuntos de parámetros | |
| 16.5 Parámetro de alineación | |
| 16.6 Parámetro y acción de simetría | |
| 16.7 Parámetro de visibilidad | |
| 16.8 Parámetro polar | |
| 10.0 Falametro pola | |
| 10.9 Palametro AI | |
| 10.10 bioques dinamicos y ambutos | |
| Haidad 16 Interner while de deter | 605 |
| Unidad 10. Intercambio de datos | |
| 1. Introducción | |
| 2. Contra objetos en el Portapapeles | |
| 5. Cortar objetos y copiarios en el Portapapeles | |
| 4. Copia de la vista actual en el Portapapeles | |
| 5. Copia del nistorial de comandos en el Portapapeles | |
| 6. Pegado en AutoCAD del contenido del Portapapeles | 701 |
| 6.1 Otras operaciones con objetos OLE | |
| 7. Incrustación o vinculación en AutoCAD de objetos del Portapapeles | 706 |
| 8. Incrustación y vinculación directa de objetos (sin Portapapeles) | 707 |
| | |

| | 8.1 Gestión de los objetos vinculados | |
|------------|--|-------------|
| | 8.2 Control de la calidad de impresión de los objetos OLE | |
| 9. | Copiar y pegar objetos de dibujo con precisión | 710 |
| 10 |). Exportación de dibujos | 712 |
| 11 | L. Importación de archivos en el dibujo | |
| 12 | 2. Intercambio de archivos en formato DXF | 715 |
| 13 | 3. Intercambio de archivos en formato DXB | |
| 14 | Á. AutoCAD DesignCenter | |
| | 14.1 La vista en árbol | |
| | 14.2 Búsqueda de contenidos | |
| | 14.3 La ficha Historial | |
| | 14.4 Otros comandos y variables de sistema relacionados con DesignCenter | |
| Uı | nidad 17. Impresión de los dibujos | 730 |
| 1. | Introducción | 730 |
| 2. | Configuración de dispositivos de impresión | 731 |
| | 2.1 Edición de parámetros del trazador | |
| | 2.2 Opciones relacionadas con los archivos de configuración de trazadores | |
| 3. | Estilos de trazado | 742 |
| | 3.1 Tablas de estilos de trazado dependientes del color | |
| | 3.2 Tablas de estilos de trazado guardados | |
| | 3.3 Asignación de tablas y estilos de trazado | |
| | 3.4 Creación y modificación de tablas de estilos de trazado | |
| | 3.5 Cambiar el tipo de tabla de estilos de trazado de un dibujo | |
| 4 . | Composición del dibujo para su impresión | 755 |
| | 4.1 Espacio modelo y Espacio papel | |
| | 4.2 Administración y gestión de presentaciones | |
| | 4.3 Definición de configuraciones de página | |
| | 4.4 Otros comandos relacionados con las configuraciones de página | |
| | 4.5 Un ejemplo práctico | |
| | 4.6 Ventanas gráficas de Espacio papel | |
| | 4.7 Establecimiento de una ventana gráfica como actual | |
| | 4.8 Maximización y minimización de ventanas gráficas | |
| | 4.9 Establecimiento del factor de escala en las ventanas gráficas | |
| | 4.10 Delimitación de ventanas gráficas | |
| | 4.11 Control de la visibilidad de las capas en las ventanas gráficas | |
| | 4.12 Consulta y modificación de las propiedades de las ventanas gráficas | |
| | 4.13 Acotación y ventanas gráficas | |
| _ | 4.14 Trasladar distancias y objetos desde el Espacio modelo al Espacio papel y v | iceversa796 |
| 5. | Impresión del dibujo | |
| | 5.1 Otras variables de sistema relacionadas con el proceso de impresión | |
| | 5.2 Vista preliminar del dibujo impreso | |
| | 5.3 Consulta de los informes de trazado y publicación | |
| | 5.4 Sello de trazado | |
| | 5.5 Impresión de dos o más dibujos en una sola operación | 809 |
| TI. | nidad 18. Índice analítico | 813 |



Unidad 1. El entorno de trabajo en AutoCAD

1. Introducción

El Diseño Asistido por Ordenador (DAO), más conocido por sus siglas en ingles CAD (computer aided design), es el uso de un amplio rango de herramientas computacionales que ingenieros, arquitectos y otros profesionales del diseño utilizan en el desarrollo de su trabajo.

Estas herramientas se pueden dividir básicamente en programas de dibujo de dos dimensiones (2D) y modeladores en tres dimensiones (3D). Las herramientas 2D se basan en entidades vectoriales, como puntos y líneas, que se operan a través de una interfaz grafica. Los modeladores 3D añaden superficies y solidos.

En este primer capítulo iniciaremos los contactos con el programa, desde su instalación hasta la configuración del entorno de modo que quede listo para empezar a trabajar con él.

En cuanto al primer punto, no haremos un recorrido exhaustivo por todas y cada una de las pantallas de instalación, puesto que en muchos casos, es posible que ésta ya se haya producido o tenga características diferentes en función de si es en red o autónoma. Por el contrario, nos centraremos en los requisitos teóricos de hardware y software que son recomendables. Aún así, haremos referencia a rutas de instalación que el programa proporciona en una instalación autónoma.

A continuación, y antes de entrar en el programa, haremos una modificación del *acceso directo* de modo que nos permita trabajar de modo compatible con otros usuarios y guardar nuestros dibujos en una carpeta propia a la que acceder por defecto. Este paso se evitara si solo usara el programa un usuario único.

Una vez ejecutado AutoCAD por primera vez y descrita completamente su interfaz y los elementos de la misma, realizaremos algunos ajustes en la configuración general del programa con el fin de optimizar mínimamente el rendimiento. Para ellos describiremos, sin profundizar, cada una de las fichas de un cuadro de diálogo, denominado **Opciones**, realizando una serie de cambios con el objetivo descrito.

No todos los ajustes necesarios se realizan dentro de ese cuadro de diálogo, de modo que haremos algunas modificaciones adicionales fuera de él. Todos los ajustes y cambios realizados se guardarán en el *perfil de usuario* actual por lo que, siempre que el programa se inicie del mismo modo, la configuración general del entorno se mantendrá constante entre diferentes sesiones de trabajo.

2. Instalación y requerimientos de AutoCAD 2013

La primera operación que debe realizar es la instalación del programa en su ordenador personal. Para ello, debe disponer de los CDs de AutoCAD 2013, o los archivos descargados de la web oficial, así como de su correspondiente licencia. También es posible instalar una versión de prueba, aunque sólo podrá trabajar con ella durante 30 días. Introduzca el primer CD en la unidad de lectura y espere a que aparezca la primera pantalla de instalación. Siga atentamente todas las instrucciones que se indican en las distintas pantallas e introduzca los datos que se le vayan solicitando. A menos que se especifique una ubicación diferente, el programa se instalará por defecto en la carpeta *Archivos de programa Autodesk AutoCAD2013* de la unidad de disco C y creará una estructura de subcarpetas donde quedarán ubicados todos los archivos que lo componen.

Lo que sí debe tener en cuenta son los requerimientos mínimos que necesita esta versión de AutoCAD para funcionar correctamente en su ordenador. Los requerimientos son distintos en función de los tipos de dibujos y diseños que se pretenda realizar, siendo mayores las exigencias, como es natural, si la mayor parte del trabajo se va a centrar en dibujos tridimensionales. La tabla 1.1 muestra la relación completa de hardware y software mínimo que se recomienda para obtener un buen rendimiento tanto si van a llevar a cabo representaciones planas (2D) como tridimensionales (3D).

| | Dibuj | Dibujos 3D | |
|--------------------------|---|--|--|
| | 32 bits | 64 bits | Requerimientos adicionales para todas las configuraciones |
| Sistema operativo | Microsoft Windows 7 Enterprise, Ultimate, Professional, o Home Premium o Microsoft Windows XP Professional o Home edition (SP3 o posterior) | Microsoft Windows 7 Enterprise, Ultimate, Professional, o Home Premium o Microsoft Windows XP Professional (SP2 o posterior) | |
| Explorador de | edition (SP3 o posterior)posterior)lorador deMicrosoft InternetMicrosoft InternetMicrosoft Internet | | |
| Procesador | Intel Pentium 4 o AMD Athlon procesador dual- core, 3.0 GHz o superior | AMD Athlon 64, AMD Opteron, procesador Intel Xeon con soporte Intel EM64T, o Intel Pentium 4 con soporte Intel EM64T | |
| Memoria RAM | 2 GB RAM (4 GB recomendado) | 2 GB RAM (4 GB recomendado) | 4 GB |
| Disco duro | 6 GB de espacio libre para la instalación | 6 GB de espacio libre para la instalación | |
| Pantalla | VGA 1,024 x 768 de color verdadero (1,600 x 1,050 recomendado) | VGA 1,024 x 768 de color verdadero (1,600 x 1,050 recomendado) | VGA de 1280 x 1024 de color verdadero a 32 bits. |
| Tarjeta gráfica | | | 128 MB o superior, estación de trabajo compatible con OpenGL. |
| Dispositivo señalador | Ratón, bola de seguimient | to u otro dispositivo. | |

Tabla 1.1. Requerimientos mínimos de hardware y software para la instalación de AutoCAD 2013.

Con independencia de los tipos de dibujos que se vayan a realizar, es recomendable disponer también de una impresora o un trazador para obtener copias en papel de los mismos.

Con toda seguridad el programa de instalación solicitará un reinicio del sistema antes de proseguir, por lo que, una vez finalizada la instalación y de haber reiniciado el sistema, observará que su Escritorio contiene un nuevo acceso directo nombrado como **AutoCAD 2013** – **Español**. Para iniciar el programa bastará hacer doble clic sobre dicho acceso directo. Sin embargo, con el fin de obtener unas condiciones óptimas de trabajo, especialmente si AutoCAD va a ser utilizado por diferentes personas en el mismo ordenador, es conveniente realizar algunas operaciones previas.

3. Operaciones iniciales

Antes de empezar a trabajar con AutoCAD, es importante preparar el entorno de trabajo para adaptarlo a nuestras necesidades particulares, de modo que los dibujos y las modificaciones que se lleven a cabo no entren en conflicto con otros proyectos que puedan existir en el ordenador, lo que es muy importante cuando tanto el programa como el ordenador es compartido por varias personas.

Las operaciones que realizaremos para personalizar el entorno de trabajo son la **creación de una carpeta de trabajo** y la **creación de un icono de acceso directo personalizado.**

3.1 Creación de una carpeta de trabajo

Como primer paso en la preparación del entorno de trabajo crearemos una nueva carpeta en el disco, que utilizaremos para guardar los dibujos que resulten de los ejemplos y casos prácticos que iremos haciendo a lo largo de los distintos capítulos. De este modo, los dibujos de ejemplo quedarán debidamente agrupados y separados de cualquier otro. Clasificar en distintas carpetas los dibujos correspondientes a proyectos diferentes contribuirá, sin duda, a mejorar la organización del trabajo.

De acuerdo con lo dicho, inicie el Explorador de Windows y seleccione la unidad de disco donde quedará ubicada la nueva carpeta. A continuación, seleccione **Nueva carpeta** (figura 1.1). Esta operación creara una carpeta nueva con un nombre genérico, que podrá cambiar por otro mas apropiado. En nuestro caso, hemos elegido la unidad **C** para crear una carpeta con el nombre **Curso** (figura 1.2)

| | | | | | | | x |
|---------------------|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----|-------|
| 😋 🕒 🗕 🚢 🕨 Equipo | Disco local (C:) | | | • \$ 9 | Buscar Disco local (| C;) | Q |
| Organizar 👻 Compar | tir con 🔻 Grabar 🛛 Nueva ca | arpeta | | | | • | 0 |
| 🚖 Favoritos | Nombre | e una nueva carpeta vacía, modifica | Тіро | Tamaño | | | |
| 🚺 Descargas | _FS_SWRINFO | 16/02/2012 12:45 | Carpeta de archivos | | | | |
| Escritorio | 🎉 Archivos de programa | 22/03/2012 15:19 | Carpeta de archivos | | | | |
| 🔛 Sitios recientes | 🍌 Archivos de programa (x86) | 26/09/2012 18:53 | Carpeta de archivos | | | | |
| | 🎍 Autodesk | 27/09/2012 9:29 | Carpeta de archivos | | | | |
| 🥽 Bibliotecas | Documentation | 16/02/2012 12:45 | Carpeta de archivos | | | | |
| Documentos | 퉬 Intel | 16/02/2012 12:27 | Carpeta de archivos | | | | |
| 📔 Imágenes | 퉬 PerfLogs | 14/07/2009 5:20 | Carpeta de archivos | | | | |
| 🁌 Música | 鷆 temp | 16/02/2012 12:48 | Carpeta de archivos | | | | |
| Vídeos | 🍌 Update | 13/03/2012 14:13 | Carpeta de archivos | | | | |
| | 퉬 Usuarios | 05/03/2012 21:58 | Carpeta de archivos | | | | |
| 🤣 Grupo en el hogar | 🍌 VAIO Sample Contents | 16/02/2012 13:37 | Carpeta de archivos | | | | |
| | 🍌 Windows | 29/09/2012 10:30 | Carpeta de archivos | | | | |
| 🌉 Equipo | 💭 0x0409 | 26/09/2012 18:26 | Opciones de confi | 21 KB | | | |
| 🏭 Disco local (C:) | 1033.MST | 26/09/2012 18:26 | Archivo MST | 4 KB | | | |
| 👝 Disco local (D:) | RHDSetup | 16/02/2012 12:31 | Documento de tex | 3 KB | | | |
| | 🔂 Samsung Kies | 26/09/2012 18:26 | Paquete de Windo | 91.774 KB | | | |
| 🗣 Red | 🐻 test | 22/09/2012 13:01 | Documento XML | 283 KB | | | |
| | 😴 user | 26/09/2012 17:50 | Archivo de secuen | 1 KB | | | |
| | WLAN_Setup | 16/02/2012 12:38 | Documento de tex | 1 KB | | | |
| | | | | | | | |
| | • Equipo > Disco local (C) > • • • • • • • • • • • • • • • • • • | | | | | | |
| 19 elementos | | | | | | | |
| | | | | | | _ | |

Figura 1.1. Creación de una carpeta de trabajo.

| riganizar + Compa | rtir con 👻 Grabar Nueva carpeta | | | | 8== • | ų, | N.C. |
|---------------------|--|-------------------|---------------------|-----------|-------|----|------|
| 🚖 Favoritos | Nombre | Fecha de modifica | Tipo | Tamaño | | | |
| 🚺 Descargas | _FS_SWRINFO | 16/02/2012 12:45 | Carpeta de archivos | | | | |
| 🧮 Escritorio | 📕 Archivos de programa | 22/03/2012 15:19 | Carpeta de archivos | | | | |
| Sitios recientes | 🍌 Archivos de programa (x86) | 26/09/2012 18:53 | Carpeta de archivos | | | | |
| | 📕 Autodesk | 27/09/2012 9:29 | Carpeta de archivos | | | | |
| Bibliotecas | J Documentation | 16/02/2012 12:45 | Carpeta de archivos | | | | |
| Documentos | 🍶 Intel | 16/02/2012 12:27 | Carpeta de archivos | | | | |
| 📕 Imágenes | PerfLogs | 14/07/2009 5:20 | Carpeta de archivos | | | | |
| J Música | 🍶 temp | 16/02/2012 12:48 | Carpeta de archivos | | | | |
| Vídeos | 📕 Update | 13/03/2012 14:13 | Carpeta de archivos | | | | |
| | 🎳 Usuarios | 05/03/2012 21:58 | Carpeta de archivos | | | | |
| 🍓 Grupo en el hogar | 🕌 VAIO Sample Contents | 16/02/2012 13:37 | Carpeta de archivos | | | | |
| | Uindows 📕 | 29/09/2012 10:30 | Carpeta de archivos | | | | |
| 🖳 Equipo | 0x0409 | 26/09/2012 18:26 | Opciones de confi | 21 KB | | | |
| 🕌 Disco local (C:) | 1033.MST | 26/09/2012 18:26 | Archivo MST | 4 KB | | | |
| Disco local (D:) | RHDSetup | 16/02/2012 12:31 | Documento de tex | 3 KB | | | |
| | 🛃 Samsung Kies | 26/09/2012 18:26 | Paquete de Windo | 91.774 KB | | | |
| 📮 Red | test 💿 | 22/09/2012 13:01 | Documento XML | 283 KB | | | |
| | 😼 user | 26/09/2012 17:50 | Archivo de secuen | 1 KB | | | |
| | Charles and a state of the stat | te (02/2012/12/20 | D 11 | 1.100 | | | |
| | 📕 Curso | 01/10/2012 14:59 | Carpeta de archivos | | | | |

Figura 1.2. Cambio del nombre de la carpeta de trabajo.

3.2 Creación de un icono de acceso directo personalizado

Una vez creada la carpeta de trabajo, haremos una copia del acceso directo de **AutoCAD 2013** y personalizaremos dicha copia para utilizarla cada vez que iniciemos el programa. Ésta es una buena práctica que le permitirá, por un lado, mantener su propia configuración de usuario del programa cada vez que lo inicie y, por otro, conservar la configuración y el acceso directo original en el caso de que el personalizado se pierda o se desee realizar otro nuevo. Ampliaremos estas

posibilidades cuando estudiemos el concepto de perfil de usuario.

La personalización del acceso directo lleva consigo tres modificaciones. En primer lugar cambiaremos el nombre del icono para diferenciarlo del original. A continuación, añadiremos al camino del archivo ejecutable un *modificador*, que permitirá el acceso con un perfil de usuario propio, es decir, con una configuración particular del programa, que será la misma siempre que iniciemos el programa desde el acceso directo. Por último, estableceremos como carpeta de *Inicio* la que acabamos de crear, que será la carpeta por defecto para guardar los dibujos. Veamos, paso a paso, cada una de estas operaciones.



Figura 1.3. Hacer una copia del acceso directo.



Figura 1.4. Cambio de nombre del acceso directo personalizado

El método más sencillo de crear un acceso directo personalizado para iniciar el programa consiste en hacer una copia del que se crea por defecto, cambiando a continuación su nombre y sus propiedades.

Recordemos que el icono de acceso de AutoCAD 2013 se encuentra en el Escritorio de Windows. Para realizar la copia sitúe el puntero del ratón sobre él, haga clic con el botón derecho y, manteniéndolo pulsado, arrástrelo hasta una zona vacía en el Escritorio (figura 1.3). Al soltar el botón aparecerá un menú contextual donde deberá seleccionar la opción **Copiar aquí**. A continuación, modificaremos las propiedades del acceso directo. Vuelva a hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el icono y seleccione la opción **Propiedades** en el menú contextual. Aparecerá un cuadro de diálogo en el que seleccionaremos la ficha **Acceso directo**.

| Seguridad | Detalles | Versiones anteriores |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| General | Acceso directo | Compatibilidad |
| Curso | 3 | |
| Tipo de destino: | Aplicación | |
| Ubicación de destino: | AutoCAD 2013 | |
| Destino: | " /product ACAD /la | nguage "es-ES" /p Curso |
| Iniciar en: | C:\Curso | |
| Tecla de método abreviado: | Ninguno | |
| Ejecutar: | Ventana normal | • |
| Comentario: | Iniciar acad.exe | |
| Abrir ubicación | Cambiar icono | Opciones avanzadas |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Figura 1.5. Ajuste de las propiedades del acceso directo.

En la casilla **Destino** añadiremos el modificador **/p** seguido del nombre que asignaremos al nuevo *perfil de usuario*, como por ejemplo **Curso**. Debe tener en cuenta que es preciso dejar un espacio en blanco delante y detrás del modificador.

Finalmente, en la casilla Iniciar escribiremos el camino de nuestra carpeta de trabajo.

Observe la figura 1.5 y compruebe que los valores que haya escrito en el cuadro de diálogo sean correctos. Fíjese que el contenido de la casilla **Destino** no se muestra completo porque no cabe. La primera parte de esa casilla es *"C:\Program Files\AutoCAD 2013\ acad.exe"/product ACAD/language"es-ES"*, siempre que haya instalado el programa en su ubicación por defecto. Preste mucha atención también para no confundir las barras (/) con las contrabarras (\).

Con esta operación concluye la primera parte de la preparación de nuestro entorno de trabajo. A partir de este momento debe arrancar AutoCAD usando el icono de acceso directo personalizado. De este modo, los dibujos que realice se guardarán, por defecto, en la carpeta indicada, impidiendo así interferencias con los archivos de otras personas que usen AutoCAD u otros programas en el mismo ordenador. Un poco más adelante, en el capítulo 3, dedicado a la **Administración de los dibujos**, ampliaremos todas las cuestiones relacionadas con el guardado de archivos.

Ya puede hacer doble clic sobre el acceso directo personalizado para iniciar el programa y tomar contacto con los aspectos generales del entorno y de la interfaz que pone a disposición del usuario.

La primera vez que iniciemos el programa aparecerá un cuadro de dialogo (figura 1.6), que creara el perfil de usuario con los parámetros por defecto del programa, pulsaremos el botón **Aceptar** e iniciaremos el programa.



Figura 1.6. Elección del espacio de trabajo.

A continuación se mostrara un segundo cuadro de dialogo (figura 1.7), denominado Pantalla de bienvenida que le permitirá conocer, de modo dinámico e interactivo, las novedades que ofrece esta versión de AutoCAD (Aprender, Ampliar), así como abrir los últimos archivos con los que hemos trabajado o la opción de crear uno nuevo o buscar en el explorador cualquier otro archivo (Trabajar). Si no queremos que aparezca este cuadro tendremos que desmarcar la pestaña "Mostrar al inicio". Seleccione esta última y haga clic sobre el botón Cerrar. Como veremos mas adelante, el acceso a la Pantalla de bienvenida puede efectuarse en cualquier momento desde el menú de ayuda.



Figura 1.7. Pantalla de bienvenida.

Con esta opción, aparecerá, por fin, el entorno de trabajo de AutoCAD. En este primer acceso la pantalla presenta un aspecto donde una buena parte del área de dibujo está oculta por paletas de herramientas.

4. Descripción de la interfaz de usuario

La ventana de AutoCAD (figura 1.8) está compuesta por un conjunto de elementos, muchos de los cuales son comunes en todos los programas del entorno Windows. A continuación describiremos cada uno de estos elementos cuyos nombres son (de arriba abajo) **Barra de título**, **Cinta de opciones** (organizada en fichas y grupos de herramientas), **Área de dibujo**, **Ventana de comandos**, a la que también haremos referencia como **Línea de comandos**, **Barra de estado** y **Ventanas anclables o Paletas**.

Antes de seguir avanzando, nos fijaremos a la izquierda de la barra de titulo, en una pestaña que marca "Dibujo y anotación", esa pestaña es desplegable y en ella nos encontramos varias opciones. Es la pestaña de configuración de Espacios de trabajo, aunque mas adelante veremos en profundidad que es un espacio de trabajo, lo que debemos tener en cuenta en este momento es que la elección entre uno u otro solo da lugar a una disposición distinta de los elementos de la interfaz gráfica, mas adaptada al entorno tridimensional, mas apropiada para los dibujos 2D, o Autocad clásico, cuya apariencia es la de versiones mas antiguas del programa, que se modificó a la interfaz actual en la versión 2010.



Figura 1.8. Entorno de trabajo de AutoCAD.

4.1 Barra de título

Como en otros programas de Windows, esta barra muestra el nombre de la aplicación junto con el nombre del documento actual. Al iniciar un dibujo nuevo, se le asigna por defecto el nombre **Dibujo1.dwg**, donde DWG es la extensión de los archivos de dibujo de AutoCAD más usuales,

aunque podemos encontrarnos otras como .bak, .dwf, etc.

En el extremo derecho de la barra de título, como se puede observar en la figura 1.8, se encuentran los botones clásicos de Windows para minimizar, maximizar y cerrar la ventana del programa. Si el dibujo se hubiera modificado y se pulsa sobre el botón de **Cerrar**, la aplicación solicitará guardar los cambios antes de proceder a su cierre definitivo.

En el extremo izquierdo de la barra de titulo, encontramos la Barra de herramientas de acceso rápido, que puede ser personalizada. En ella se muestran por defecto los iconos para crear un archivo nuevo, abrir, guardar, guardar como, imprimir, deshacer y rehacer.

4.2 Cinta de opciones

Inmediatamente debajo de la barra de título se encuentra la cinta de opciones, desde la cual se puede acceder a un buen número de comandos y a sus correspondientes opciones.

El acceso a los comandos de la cinta de opciones puede realizarse de dos formas:

- Haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre el título de la ficha, se desplegarán los grupos de herramientas asociados a dicha ficha (fig. 1.9)

| 1. | | | COS DIDU | Jo y anotación | | | Autor | | Dipujoriawa | | Escriba palabra clave o frase | Iniciar sesion | - 24 🦛 | |
|-------|-------------------|----------|---|--|-----------------|---------|---|--------|--|--|---|-----------------------|--------------|--------------|
| 1200 | Inicio Insertar | Anotar F | resentación Pa | ramétrico Vis | sta Administrar | Sali | fa Módulos de extensión En línea | Expres | ss Tools 🛛 🔹 | | | | | |
| Línea | Polilinea Circulo | Arco | +‡+ Desplaza 3 Copiar Estirar | r 🖒 Girar <u>A</u> Simetria Escala | -/ Recortar • | // @ | 6월 월 월 월 월 월 3 43 43 Estado de capa no guardado ♀☆읍□0 | A | ├─ Lineal • ✓ [©] Directriz • Tabla | Insertar Crear Crear Crear Crear Crear Crear Crear Crear Crear Crear Crear Crear Crear | PorCapa PorCapa PorCapa PorCapa PorCapa | ▼ Grupo | Medir | Pegar |
| | Dibujo 🕶 | | 1 | Modifica | ar 🕶 | | Capas 🕶 | F | Anotación 👻 | Bloque - | Propiedades 🔻 | ⊯ Grupos ▼ | Utilidades 🔻 | Portapapeles |



- O bien pulsando Alt, aparecerán sobre las diferentes fichas unas abreviaturas (fig1.10). Si a continuación tecleamos dicha abreviatura, accederemos a la ficha y veremos los diferentes grupos de herramientas de los que se compone la ficha elegida. A modo de ejemplo pulse la combinación de teclas Alt+vi para acceder al menú Vista. Seguidamente, vuelven a aparecer abreviaturas que nos introducen en los submenús, y podremos seleccionar la orden deseada, o pulsar Esc, para que desaparezcan.

| F 1 2 5 4 5 6 7 5 9 Dibujo y anotación | 09 08 07 | AutoCAD 2013 Dibujo | o1.dwg | Escriba polabra clave o frase 🛛 🔐 🚽 | 👢 Iniciar sesión 🔹 🗶 👍 👘 🕐 | |
|--|---|---|---|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Inicio Institar Ander Presentación Paramétrico Ver Inicio Institutar Ander Presentación Paramétrico Ver Inferior Atras Adelante & Oblas - Inferior & Statemachine - Inferior | Administrar Salida Módulos MA Estructura alámbirca 2D Salida Módulos Consecutor a salida Módulos Salida Salida Módulos Salida Salida Módulos Salida Salida Salida Módulos Salida Salida Módulos Salida Salida Salida Módulos Salida Salida S | de extensión En línea Express Tools GI NL EF Guardado Configuración de la ventana gráfica Restit. | Paletas de Propiedades Administra herramientas | dor 🛅 😭 🚱 🧐 | Cambiar Ventanas | rras de herramientas |
| Navegar 2D Vistas | Estilos visuales 👻 👒 | Ventanas gráficas de modelo | Pal | letas | Interfaz de usuario | y |

Figura 1.10. Abreviaturas en la cinta de opciones.

4.3 Grupos de herramientas

Los grupos de herramientas contienen botones cuyos iconos representan a los comandos del programa. Al pulsar sobre ellos con el botón izquierdo del ratón, se inicia el comando correspondiente.

Cuando se coloca el puntero sobre un botón, aparece una leyenda, denominada *información de herramienta*, que muestra el nombre del comando. Algunos botones cuentan con un pequeño triangulo negro junto a ellos, o al nombre del grupo de herramientas, lo que indica que se trata de un grupo de herramientas desplegable que contiene comandos relacionados. Los botones visualizados son solo algunos de ellos, el que aparece por defecto al iniciar la sesión, o el último utilizado en el resto de los casos. En el caso de los grupos de herramientas, para desplegarlos basta con hacer clic sobre el nombre del grupo. Una vez desplegado a la izquierda del nombre del grupo aparece una pequeña chincheta, si pulsamos sobre ella fijaremos el grupo de herramientas volverá a su estado original una vez hayamos seleccionado la orden deseada.



Figura 1.11. Acceso a comandos desde los grupos de herramientas.

Inicialmente, AutoCAD muestra la ficha de **Inicio** con sus grupos de herramientas correspondientes. Si pasamos por las diferentes fichas, veremos el resto de grupos de herramientas.

Los grupos de herramientas se pueden mostrar, ocultar o cambiar de posicion. Más adelante veremos como pueden guardarse las selecciones como un *espacio de trabajo*.

Para mostrar un grupo de herramientas adicional, sitúese con el cursor sobre cualquier grupo de herramientas visible y haga clic con el botón derecho. Esta operación abrirá un menú contextual cuyas opciones se corresponden con los nombres de los grupos de herramientas disponibles en la ficha activa, tal y como muestra la figura 1.12. Compruebe que las barras de herramientas que hemos enumerado están señaladas en el menú con una marca de verificación (\checkmark). Mueva el cursor por la lista y pulse sobre la que desee mostrar u ocultar.

Para ocultar un grupo de herramientas se puede proceder de la misma forma, eliminando la marca de verificación.



Figura 1.12. Grupos de herramientas de una ficha.

Todos los grupos de herramientas pueden disponerse **ancladas** o **flotantes**. En el primer caso las barras de herramientas se sitúan en la cinta de opciones. Los grupos de herramientas flotantes pueden situarse en cualquier posición del área de dibujo, cambiar su disposición horizontal o vertical y anclarse (con lo que volverán a su posición inicial).

Para convertir un grupo de herramientas fijo en una flotante, sitúe el cursor sobre el grupo de herramientas en una posición libre de la misma. Haga clic con el botón izquierdo del ratón, manténgalo pulsado mientras arrastra la barra hasta cualquier otra posición del área gráfica y suéltelo para situarla en la nueva ubicación.

| | A CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR | | | | | | - | | . 2023 0.000,02 | <u>9</u> | Es Es | criba palabra clave o frase | 💾 👱 Iniciar sesion | 24 (0 - 10) | |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------|-------------------|-------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---|-------------|----------|
| Ini 🖉 | cio Insert | ar Anotar Presentación | Param | nétrico Vista | Administrar Salio | a Módulo | is de extensión | En línea | Express Tools | 63 • | | | o | | |
| A T. líneas múltiples | Ortografía | Standard Buscar texto 2.5 | • | Directriz múltipl | Standard 7° 7° 58 78 | Acotar | 1SO-25 | ri m - t | * | • | Cobertura Nube de revisión | Añadir escala actual | A Lista de escalas A Añadir o suprimir escalas A Sincronizar posiciones de esca | la | |
| _ | | Texto • | ĸ | | Directrices | _ | C | otas | بر | ĸ | Marca de revision | ES | cala de anotación | | |
| [-][Superio |][Estructura | alámbrica 2D] | | | | | | | التتكالم كا | | | | | | |
| | | | | | | | Aco | tar | | + 151 -V , | | | | | N |
| | | | | | | | | | Cotas | ĸ | | | | ¢ | SUPERIOR |

Figura 1.13. Anclaje de un grupo de herramientas.

Para anclar un grupo de herramientas flotante, y por tanto, pasar a ser un grupo de herramientas fijo, coloque el cursor sobre su barra de titulo. Haga clic con el botón izquierdo del ratón y arrastre, sin soltar, hasta la cinta de grupos, como en la figura 1.13. Suelte el botón del ratón para situar la barra en su nueva ubicación. O bien si colocamos el cursor sobre el grupo de herramientas aparecerán en su esquina superior derecha dos iconos, el inferior cambia la disposición horizontal o vertical del grupo, y el superior devuelva el grupo de herramientas a su posición en la cinta de opciones.

Al final de los títulos de las diferentes fichas, podemos observar un botón con forma de triangulo, si hacemos clic en este botón, varia el aspecto de la cinta de opciones, minimizando a los botones de grupo, a los títulos de grupo o a las fichas. El botón que se encuentra a su derecha despliega un menú contextual con las mismas funciones que el anteriormente explicado.

Al final de este capítulo explicamos brevemente el funcionamiento de las barras de herramientas de las versiones anteriores del programa.

4.4 Área gráfica

Es la zona donde se representan los dibujos. Por defecto, el área gráfica utiliza el negro como color de fondo. En su esquina inferior izquierda presenta un símbolo, denominado **Icono**

SCP, que indica las direcciones positivas de los ejes de coordenadas X e Y. En esa misma zona, inmediatamente debajo del área gráfica, figuran tres fichas, **Modelo**, **Presentación1** y **Presentación 2**, cuyo cometido estudiaremos en un capítulo posterior. Por el momento, solamente compruebe que la ficha activa es **Modelo**.

El cursor tiene forma de cruceta cuando está situado en el interior del área gráfica, pero se convierte en una flecha cuando se coloca sobre los bordes o sobre las barras de herramientas.

El área de dibujo puede presentar el aspecto de una ventana y modificar su tamaño en relación con el área gráfica. Si observa detenidamente la figura 1.14, verá que en el extremo superior derecho del área grafica figuran tres botones de ventana (Minimizar, Restaurar y Cerrar), que pertenecen a la ventana del dibujo. Pulse sobre el botón central, **Restaurar**. El área gráfica que se mostraba como en la figura 1.14., se convertirá en una ventana. La nueva ventana del dibujo posee su propia barra de título donde figura el nombre del dibujo. Para volver a la situación previa, pulse sobre el botón **Maximizar**.





4.5 Ventana de comandos

Está anclada en la parte inferior del área gráfica. En ella se muestran los comandos a medida que van siendo ejecutados y todo tipo de mensajes informativos o de solicitud de opciones. Los comandos se pueden iniciar directamente desde esta ventana escribiendo su nombre completo o su abreviatura.





Al igual que las ventanas anclables, que veremos a continuación, se puede modificar la ubicación inicial de la ventana de comandos y también cambiar su anchura y su altura. Es posible incluso ocultarla por completo o mostrarla transparente dentro del área de dibujo.

4.6 Paletas

Las ventanas anclables, también denominadas paletas, son cuadros de diálogo que presentan una disposición en forma de ficha o conjunto de fichas con propósitos muy diferentes. No obstante, todas ellas presentan características comunes que permiten establecer su aspecto general o su disposición con relación a los demás elementos de la interfaz.

| (Accession) | 17 | 6 E | | | Dibujo y anotació | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | Auto | CAD 2013 Dib | gwb.Toju | A COLOR | Dert | ni judaten i | tum in finitur 1 | 2.4 | Inician medion | The second | | |
|-------------|-----------|----------|--|--|-------------------|--|------------------|---|---|----------------------------|-------------|----------------------------------|--------------|-------------------|-----|---------------------|------------|------------------------|---------------------|
| 1 3 | true 1 | | ntolar An 19 Encuadre 13 Orbita - 13 Todo + | cter Presentesión Disperior Dinfenor Dibquierdo | Parametrico | Vinta Administrati Solida Estructura alambrica 20 Qe - Qo 🎭 - 🍼 - Qo - | Module • • | co de extensión En la Configuración de la ventana gráfica | Ca Express In Ca Guardado Duntar C. Rest4. | Paletas de berramientas | Propiedades | Administrator conji de planos | | G Estilos voueles | 0.0 | Cambiar ventanas | | Interfaz de uzuario | Earras de berramier |
| | N | evegar ; | 20 | Vis | itin | Estiles visuales • | | Ventanas gráficas | de modelo | | | Patetas | 1 | | | | 1 | interfaz de usi | ano |

Figura 1.16. Paletas de AutoCAD.

Tal y como muestra la figura 1.16, los nombres de todas las ventanas anclables de que dispone AutoCAD están recogidos en el grupo **Paletas** de la ficha **Vista**. Aunque podríamos utilizar cualquiera de ellas para ilustrar de una forma práctica las características y propiedades que tienen en común, hemos elegido por su simplicidad la **Paleta de propiedades**, cuyo propósito es el de proporcionar información sobre los objetos seleccionados.

La figura 1.17 muestra el aspecto de dicha paleta inmediatamente después de su apertura.



Figura 1.17. Paleta de propiedades.

Cada paleta cuenta con una barra de título dispuesta verticalmente a la derecha o a la izquierda, donde figura su nombre. El área principal de la paleta es diferente en función de su cometido. En el caso de la **Paleta de propiedades**, dicho área muestra las propiedades de los objetos seleccionados.

La parte superior de la barra de título dispone de varios botones. **Cerrar**, **Ocultar automáticamente**, permite despejar el área de dibujo mientras no se utiliza la paleta y **Propiedades**, muestra un menú contextual (figura 1.18) cuando se pulsa sobre él utilizando indistintamente los botones izquierdo o derecho del ratón.

| | Desplazar |
|----------|--------------------------|
| | Tamaño |
| | Cerrar |
| v | Permitir anclaje |
| | Anclaje a la izquierda < |
| | Anclaje a la derecha > |
| | Ocultar automáticamente |
| | Transparencia |

Figura 1.18. Menú de propiedades.

| A Transparence | a 🗾 |
|-------------------------------|--|
| General | |
| ¿Qué transp | arencia debe tener la paleta? |
| Transp. | Sólido |
| | 100% Opacidad |
| Ratón sobre el ¿Qué transp | panel arencia debe tener la paleta al pasar el ula 2 |
| | |
| Transp. | U Solido |
| | 100% Opacidad |
| | Haga clic para vista preliminar |
| Aplicar estos | parámetros a todas las paletas |
| Desactivar to | da transparencia en la ventana (global) |
| | Aceptar Cancelar |

Figura 1.19. Transparencia de las paletas.

Si no está seleccionada la opción **Desactivar transparencia en la ventana**, se puede aumentar el nivel de transparencia de la paleta.

Sitúe el puntero nuevamente sobre la barra de titulo de la **Paleta de propiedades**, haga clic con el botón izquierdo del ratón y, sin soltar, arrástrela a la izquierda del área de dibujo hasta que quede anclada. El aspecto de la paleta ahora es muy diferente, como se puede observar en la figura 1.20.

| | | 🛿 Dibujo y anotación | · · | - | Aut | CAD 2013 Dib | ujo1.dwg | | Escriba palabra | clave o frase | 👤 Iniciar sesión | • 🗙 👍 - 🛛 | ? X |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|---|--------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Inicio Insertar A | notar Presentación | Paramétrico 🛛 | ista Administrar Salio | a Módul | los de extensión En lí | nea Express To | ols 📼 🕶 🕶 | | | - | | | |
| Atrás Adelante | Superior | Administrador de vistas | Estructura alámbrica 2 (A) • (A) • | D - | Configuración de la ventana gráfica | Guardado Juntar | Paletas de herramientas | Propiedades | Administrador | Call Estilos visuales | Cambiar ventanas | Interfaz de usuario | Barras de herramientas |
| Navegar 2D | Vi | stas | Estilos visuales | | Ventanas gráfica: | de modelo | | | Paletas | | | Interfaz de us | uario 🛛 |
| Propiedades | | [-][Supe | rior][Estructura alámbrica 2 | 2] | | | | | | | | | _ @ × |
| No hay selección | • 🛞 d | 5. D | | | | | | | | | | | N |
| General | | | | | | | | | | | | | |
| Color | PorCapa | | | | | | | | | | | | |
| Capa | 0 | | | | | | | | | | | | O SUPERIOR E |
| Tipo de línea | PorCapa | | | | | | | | | | | | |
| Escala de tipo de línea | 1 | | | | | | | | | | | | 5 |
| Grosor de línea | PorCapa | | | | | | | | | | | | |
| Transparencia | PorCapa | | | | | | | | | | | | SCU |
| Altura de objeto | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Visualización 3D | | • | | | | | | | | | | | |
| Material | PorCapa | | | | | | | | | | | | ្រា |
| Visualización de somb | Proyecta y recibe som | bras | | | | | | | | | | | |
| Estilo de trazado | | • | | | | | | | | | | | SUD |
| Estilo de trazado | PorColor | | | | | | | | | | | | |
| Tabla de estilos de traz | Ninguno | | | | | | + | | | | | | 10 |
| Tabla de trazado asoci | Modelo | | | | | | | | | | | | ă. |
| Tipo de tabla de trazado | No está disponible | | | | | | | | | | | | |
| Ver | | • | | | | | | | | | | | 1000 |
| Centrar X | 2626.9725 | | | | | | | | | | | | D |
| Centrar Y | 1276.811 | | | | | | | | | | | | 6 |
| Centrar Z | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Anchura | 2214 4027 | | | | | | | | | | | | |
| Mada | 5514/4057 | | | | | | | | | | | | |
| Freala de apotación | 1.4 | | | | | | | | | | | | |
| Icono de SCP activado | Si | | | | | | | | | | | | |
| Icono de SCP en origen | si | | | | | | | | | | | | |
| SCP por ventana | Sí | Y | | | | | | على المحالية ال | | | | | |
| Nombre de SCP | | | | | Comando: | | | | | | | | |
| Estilo visual | Estructura alámbrica 2 | 2D | | | Comando: Comando: | | | | | | | | |
| | | <u> </u> | | | 💽 - Escriba un | comando | | | | | - | | |
| | | HAFF | Modelo Presentación 1 | / Presentaci | ón2 / | | | | | | | | |
| 2303,4393, 1290,5421, 0.0000 | - †⇒ □ □ □ □ □ □ | 10022 | • + 🔤 🖻 🛅 🔂 | | | | _ | | | | MODELO 🔟 😐 🛛 🎗 | 1:1 - 公区 | © |

Figura 1.20. Paleta de información en posición de anclaje.

Observe que la barra de título ha desaparecido y que en la parte superior se encuentran ahora dos botones señalados con un signo menos (–) y con una equis (x). El primero ejerce la misma función que el botón **Ocultar automáticamente**, mientras que el segundo cierra la paleta. Haga clic en este último para cerrar la paleta. Al abrirla de nuevo comprobara que la paleta se coloca en la última posición, es decir, anclada a la izquierda. Cierra definitivamente la **Paleta de propiedades**. Otras paletas disponen de algunas opciones adicionales en el menú contextual de Propiedades, además de las que acabamos de describir.

4.7 Iconos de servicios.

El primero de los iconos, denominado **Centro de comunicaciones,** es una función interactiva que permite acceder a través de Internet a determinados contenidos y servicios, tales como actualizaciones automáticas de mantenimiento, información sobre suscripciones, ampliaciones o soporte técnico sobre el programa.

Si su ordenador está conectado a Internet, en algún momento durante el primer contacto con el programa puede aparecerle un aviso como el que muestra la figura 1.21.



Figura 1.21. Centro de comunicaciones.

El cuadro desaparecerá pasados unos segundos y por el momento no actualizaremos nuestro producto, ya que no es necesario para el desarrollo de este curso.

4.8 Barra de estado

La Barra de estado está situada en la parte inferior de la ventana de AutoCAD y consta de los siguientes elementos, de izquierda a derecha: el visor de coordenadas, un conjunto de botones, los iconos de servicios, un menú desplegable (señalado por un triángulo de color negro) y el botón Limpiar pantalla.

```
- 2577.3565,1204.0942,0.0000 👘 🖩 🛗 🖉 🍊 💭 🗹 🙋 ቱ 🕂 💹 🗉 🔓 🖓 MODELO 🛄 🖳 🙏 1:1 * 🋵 🚫 😳 🛱 🖏 🔽 🔹 🗔
```

Visor de coordenadas. Señala las coordenadas absolutas (valores X, Y, Z), separadas por comas, del punto donde se encuentra el cursor en el área de dibujo. Mueva el cursor por el área gráfica y observe cómo se modifican dinámicamente los valores X e Y, que se muestran por defecto con cuatro decimales, mientras que el valor de la coordenada Z permanece con valor nulo.

Botones. Tienen por objeto activar o desactivar los parámetros generales de dibujo que se utilizan con mayor frecuencia, como el forzado del cursor (FORZC), la REJILLA, el modo ortogonal (ORTO), el rastreo POLAR, las referencias a objetos (REFENT), y referencia a objetos 3D, el RASTREO de referencias a objetos, el sistema dinámico de coordenadas personales (DUCS), la entrada dinámica (DIN) o la visualización del grosor de línea (GLN), mostrar transparencias, propiedades rápidas ciclo de selección y monitor de anotación.

Y en el lado derecho, MODELO, que siempre está en posición de pulsado, permite conmutar entre los espacios modelo y papel cuando se trabaja con presentaciones, Vista rápida de presentaciones, Vista rápida de dibujos, Escala de anotaciones, visibilidad de anotaciones, cambio de espacio de trabajo, bloqueo o desbloqueo de la posición de barras de herramientas y ventanas. Aceleración de hardware, aislar objetos, menú de barra de estado, que permite mostrar u ocultar los anteriores botones, y limpiar pantalla.

Cada uno de estos botones posee su propio menú contextual con diferentes opciones. En el capítulo 4 estudiaremos con detalle el cometido de una buena parte de ellos.

A la derecha del cambio de espacio de trabajo se encuentra el **icono de bloqueo**, en forma de candado abierto, que permite el bloqueo de las barras y ventanas anclables, lo que significa que las barras y/o ventanas pueden mantener su posición fija, tanto en posición de ancladas como de flotantes, impidiendo su movimiento accidental o deliberado a otras posiciones de la ventana de AutoCAD o de la pantalla.

Haga clic con el botón izquierdo del ratón sobre el icono de bloqueo para abrir el menú contextual que muestra la figura 1.24 y seleccione la opción **Barras de herramientas fijas**. Observe que el icono cambia y adopta la forma de un candado cerrado. Si se intenta desplazar cualquier grupo de herramientos veremos que no es posible su desplazamiento.

| | Barras de herramientas/paneles flotantes | |
|---|--|---|
| | Barras de herramientas/paneles fijos | |
| | Ventanas flotantes | |
| | Ventanas fijas | |
| | Todas | |
| | Ayuda | |
| 1 | | 1 |

Figura 1.22. Menú de bloqueo/desbloqueo para barras y paletas de herramientas.

Sin embargo existe la posibilidad de desbloquear momentáneamente para modificar la posición de un grupo. Veamos un ejemplo.

Sobre cualquier grupo de herramientas coloque el cursor sobre uno de los bordes y pulsando, sin soltar, intente arrastrar la barra a una posición de flotante. No será posible. Repita la operación pero ahora con la tecla **Ctrl** pulsada. Ahora si puede desplazarla hacia el área grafica, en posición flotante. Suéltela en cualquier lugar del área y, a continuación, pulse sobre el botón que coloca el grupo en su posición inicial.

Menú de la barra de estado. Está señalado con un triángulo de color negro con su vértice orientado hacia abajo. Controla la visualización de los elementos de la propia barra de estado. Si se pulsa sobre el triángulo con el botón izquierdo del ratón, o con el derecho sobre un área libre de la barra de estado, aparecerá un menú contextual como el de la figura 1.25.



Figura 1.23. Menú de barra de estado.

Como vemos, todos los elementos visibles de la barra de estado tienen una marca. Elimine la marca de SCP dinámico. Observe a continuación que el botón DUCS ya no está presente en la barra de estado.

La visualización y el comportamiento de los iconos de servicios se controlan a través de la opción **Parámetros de bandeja** del menú de la barra de estado. Al seleccionar esta opción se abre el cuadro de diálogo que muestra la figura 1.26. Es conveniente mantener activadas las dos primeras casillas para que tanto los iconos como las notificaciones de servicios sean visibles. Las dos últimas opciones establecen la duración de los mensajes de servicios y permiten elegir entre un lapso de tiempo determinado, para el que 3 segundos puede ser una elección razonable, tal y como muestra la figura, o bien mantenerlos visibles hasta que sean cerrados expresamente por el usuario.



Figura 1.24. Parámetros de bandeja.